

Руководство пользователя




Инструкция

1. Режим "Видео"

1.1 Режим видео предпросмотра

Запустите ПО: дважды кликните по иконке [Teaching mark] на рабочем столе или запустите по следующему пути [Пуск] • [Все программы] • [Teaching mark]. Примечание: После подключения устройства по умолчанию к выходу USB, откройте программное обеспечение, чтобы войти в интерфейс видео предпросмотра.



1.2 Описание функций

Видео режим

Предпросмотр сканируемого изображения и эффекты.

Панель инструментов

1. Доска: нажмите на иконку, чтобы войти в режим белой доски. В этом режиме можно добавлять пометки, редактировать изображение, делать сравнение нескольких изображений на одном экране и т.д.
2. Открыть: открыть изображение по выбранному пути.
3. Сканировать: отсканировать текущее изображение.
4. Прямоугольник: выделение части изображения.
5. Автофокус: переключение между авто и ручной фокусировкой.

6. Против часовой 90°: поворот изображения на 90 градусов против часовой стрелки.

7. По часовой 90°: поворот изображения на 90 градусов по часовой стрелке.

8. Выделение: создавайте любые пометки на экране с помощью панели инструментов. Дополнительно смотрите описание в разделе панель инструментов.

9. Видеозапись: функция видеозаписи.

10. Цвет: вывод изображения в стандартной цветовой гамме.

11. Инверсия: вывод изображения в противоположном цветовом режиме.

12. Оттенки серого: вывод изображения в оттенках серого.

13. Монохромный: вывод изображения в в чёрно-белых цветах.

14. Факт. размер: возврат к исходному размеру изображения.

15. Уменьшить: уменьшить масштаб изображения.


16. Увеличить: увеличить масштаб изображения.

17. Весь экран: включение полноэкранного режима.

2. Режим "Доска"

2.1 Обзор интерфейса

В режиме видео предпросмотра нажмите иконку Доска для входа в этот режим.




2.2 Описание функций

Основной экран -

Предпросмотр изображения, пометки и редактирование.

Панель инструментов

- 1.Видео: нажмите на иконку, чтобы войти в режим Видео.
- 2.Открыть: открыть файл по выбранному пути.
- 3.Выделение части изображения
- 4.Вырезать: после того, как вы выделили часть изображения, вы можете сохранить только её и удалить остальную область изображения, нажав эту иконку.
- 5.Против часовой 90°: поворот изображения на 90 градусов против часовой стрелки.
- 6.По часовой 90°: поворот изображения на 90 градусов по часовой стрелке.
- 7.Мультиэкран: вывод двух или четырёх изображений на один экран одновременно.
- 8.Выделение: создавайте любые пометки на экране с помощью панели
- 9.OCR: оптическое распознавание символов (Abby OCR) для перевода из нечитаемого изображения в редактируемый файл EXCEL, WORD или TXT.
- 10.Конвертация в PDF: конвертируйте изображение в формат PDF, как показано ниже:



- {1}Open: выбрать и открыть изображения из директории и импортировать их в формат PDF.
- {2}Clear: очистить список импортированных изображений.
- {3}Delete: удаление изображений по отдельности.
- {4}To top: переместить изображение в начало списка.

{5}To Bottom: переместить изображение в конец списка.

{6}Shift up: перемещение изображения по списку на одну позицию вверх..

{7}Shift down: перемещение изображения по списку на одну позицию вниз.

{8}Convert to PDF format: объединение всех выбранных изображений в один файл PDF.

{9}Save as: сохранение созданного файла по выбранному пути.

{10}Convert to single PDF format: сохранение каждого изображения в отдельные PDF файлы.

{11}Save as: сохранение всех изображений по выбранному пути.

{12}Convert: конвертация в PDF формат.

11.Обзор: открывает папку с сохранёнными ранее изображениями.

Вспомогательная панель инструментов




- 1.Ластик: удаление изображений и пометок.
- 2.Выделить маркером: выделение цветом выбранной области.
- 3.Кисть: инструмент для рисования кистью.
- 4.Прямоугольник: нарисовать прямоугольник.
- 5.Овал: нарисовать овал.
- 6.Треугольник: нарисовать треугольник.
- 7.Линия: нарисовать линию.
- 8.Исчезающая линия: провести исчезающую линию.
- 9.Аннотация: добавление пометок.
- 10.Удалить: удаление выбранного.
- 11.Очистить: удаление выбранных пометок.
- 12.Цвета: настройка цвета.
- 13.Прозрачность: настройка прозрачности.
- 14.Толщина линии: настройка толщины линии.
- 15.Шрифт: выбор шрифта
- 16.Уменьшить: уменьшить изображение.
- 17.Увеличить: увеличить изображение.
- 18.Сохранить: сохранить изображение.

3 Описание панели меню

3.1 Схема

Строка меню справа от иконок [Видео] и [Доска]:



1.Файл

2.Просмотр

3.Опции

4.О программе: Показать информацию о ПО.


5.Свернуть окно: Свернуть окно ПО.

6.Увеличить или уменьшить окно: изменить размер окна ПО.

7.Закрыть программу: Выключить ПО.

3.2 Описание


1.Файл




[1] Сохранить: Сохранить изображение по стандартному пути. (Примечание: когда надпись на сером фоне, сохранение не возможно т.к. нет изображения для сохранения.)

[2] Сохранить как: Сохранить изображение по выбранному пути. (Примечание: когда надпись на сером фоне, сохранение не возможно т.к. нет изображения для сохранения.)

[3] Настройки сохранения: установить название сохраняемого изображения и настроить путь сохранения (как на рисунке ниже):



1.Просмотр




[1] Actual Size: Set the image to the current pixel size.

[2] Full Screen: to set the current video in full screen mode.

[3] Video Property: to set video brightness, Contrast, Saturation, Binaryzation(Only valid in black and white.), Exposure, Resolution etc. As shown below:




③ Options



[1] Screen Video Record:

to record the user's any operation on desktop, as shown below:



- (1) File selection: start, stop, pause, exit screen record.
- (2) Area selection: select the recording area by manual or fixed area or full screen.
- (3) Options: Video Select, Sound Record, Audio Select, Motion Snapshot, Audio Rate, and Program Options.
- (4) View: Tool Bar, Status Bar, Short Mode for selection.
- (5) About: The version number of Screen-recording software.